

Тема 2. Электростатика¹

Лабораторная работа № 3 (2.3)

Изучение электростатического поля методом моделирования

Введение

Электрическое поле – это область пространства, в которой проявляются силы электрического взаимодействия. Если поле создается неподвижными зарядами, то оно называется электростатическим, то есть не изменяющимся во времени.

Для описания свойств поля вводятся такие физические величины, как напряженность и потенциал. Напряженность (E) – это силовая характеристика поля. Она равна силе, действующей на пробный (единичный точечный положительный) заряд, находящийся в данной точке поля. Единицей заряда в системе СИ является **кулон** (1Кл). Потенциал (φ) – это энергетическая характеристика поля. Он равен потенциальной энергии такого же пробного заряда, помещенного в данную точку поля. Абсолютное значение потенциала численно равно работе по внесению заряда +1 из бесконечности (где поле равно нулю) в данную точку поля. На практике же более важно знать изменение энергии электрически заряженных тел при их перемещении в электрическом поле подобно тому, как в поле сил тяжести происходит изменение потенциальной энергии материальных тел. Разность потенциалов двух точек поля называют электрическим напряжением. Величина напряжения не зависит от абсолютного значения потенциала. Поэтому за нулевой уровень потенциала может быть принят потенциал в любой удобной для рассмотрения точке поля.

Напряженность и потенциал связаны между собой соотношением:

$$\vec{E} = - \operatorname{grad} \varphi.$$

Другими словами, вектор напряженности направлен в сторону, противоположную направлению наиболее быстрого увеличения потенциала с расстоянием, а величина напряженности равна изменению потенциала на единице длины. Под действием сил поля движение зарядов происходит в сторону уменьшения их потенциальной энергии подобно тому, как под действием силы тяжести тело скатывается вниз с более высоких участков поверхности Земли.

Для наглядности распределение потенциала в пространстве изображают в виде эквипотенциальных поверхностей или поверхностей равного потенциала, а в случае двумерного (плоского) поля – в виде эквипотенциальных линий. Они аналогичны линиям равной высоты на географических картах. Распределение напряженности изображают в виде силовых линий, которые перпендикулярны эквипотенциальным линиям. Касательные к силовым линиям показывают направление сил, действующих на положительные заряды в электрическом поле, а густота линий пропорциональна величине этих сил.

¹ Подготовлено преподавателями КОЭФ Александровым В.Н. и Сёмашем В.Д.

Такие силы действуют и на заряды в токопроводящей среде между электродами, к которым приложено некоторое напряжение. Тождественность решений соответствующих математических уравнений при одинаковых граничных условиях обеспечивает математическую основу моделирования электростатического поля полем стационарного тока. Электрический ток в токопроводящей среде создает на сопротивлении соответствующих участков среды падение напряжения или разность потенциалов, аналогичную разности потенциалов между различными точками электрического поля. Это падение напряжения может быть легко измерено вольтметром, так как методами прямых измерений определить величину заряда и параметры электростатического поля весьма затруднительно.

Изучение электростатических полей удобно проводить методом моделирования в электролитической ванне, в которую налита токопроводящая жидкость (электролит). В электролит помещают металлические электроды, форма которых соответствует форме заряженных электродов исследуемого двумерного поля. К электродам подводится электрическое напряжение и проводится серия измерений разности потенциалов U между одним из электродов и различными точками в электролите. Соединяя точки с одинаковыми значениями U , можно построить картину эквипотенциальных линий.

Полученный рисунок можно масштабировать как геометрически, так и по величине приложенного напряжения и использовать для расчетов электрических полей с подобной геометрией электродов.

Экспериментальные задачи, поставленные в работе:

- построить эквипотенциальные линии, характеризующие распределение потенциала в электролитической ванне для 3-х систем электродов;
- используя полученную модель электростатического поля, рассчитать характеристики электростатического поля для реальных систем электродов.

Описание экспериментальной установки

На рис. 3.1 представлена схема экспериментальной установки.




Рис. 3.1.

как модель поперечного сечения объёмной системы электродов. Тогда плоскость ванны можно считать плоскостью симметрии реальных электродов. Ванна устанавливается строго горизонтально, чтобы проводимость слоя воды была одинаковой в любом месте.

Она представляет собой плоскую ванну A из диэлектрика. В качестве токопроводящей среды (электролита) используется водопроводная вода (дистиллированная вода является диэлектриком). Вода наливается в ванну тонким слоем, чтобы модель можно было считать двумерной, то есть рассматривать

На боковых стенках ванны установлены две вертикальные стойки для крепления и подключения электродов B и C , а также гнездо для подключения зонда D – заостренного металлического стержня на диэлектрической рукоятке.




Рис. 3.2.
конденсатора или отклоняющих пластин электроннолучевых трубок;

В данной работе предлагаются исследовать несколько систем электродов (рис. 3.2):

- а) два параллельных прямых электрода, которые являются моделью плоского конденсатора или отклоняющих пластин электроннолучевых трубок;
- б) металлическое кольцо, помещенное между электродами, позволяет изучить влияние проводников, вносимых в электрическое поле, на его характеристики поля;
- в) два кольцевых электрода являются моделью цилиндрического или (в первом приближении) сферического конденсатора.

Каждый из электродов снабжен вертикальной стойкой для его крепления и подключения.

В комплект установки также входят два металлических стержня с зажимами на концах для соединения стоек электродов со стойками ванны.

Электроды опираются на дно ванны, возвышаясь над поверхностью воды. Они подключены к источнику переменного тока во избежание искажения поля из-за электролиза воды и образования газовых пузырьков вблизи электродов.

Для измерения напряжения между электродом C и любой точкой в электролите (рис. 3.1) в которую помещают зонд D с подключенным к нему вольтметром. В данной работе используется электронный вольтметр с высоким ($\sim 1\text{МОм}$) сопротивлением, чтобы избежать влияния сопротивления прибора на распределение потенциала в ванне.

Подготовка протокола к работе

Запишите номер и название работы.

Запишите заголовок: «**Расчетные формулы**».

Выпишите формулу для расчетов напряженности электрического поля:

$$E = (\varphi_2 - \varphi_1)/d,$$

где φ_2 и φ_1 – значения потенциалов соседних с рассматриваемой точкой эквипотенциальных линий, d – кратчайшее расстояние между этими линиями в данном месте.

Выпишите формулу для расчетов поверхностной плотности зарядов в системе плоских электродов:

$$\sigma = E \varepsilon \varepsilon_0,$$

где E – напряженность поля вблизи электрода, ε - диэлектрическая проницаемость среды между электродами и ε_0 – электрическая постоянная вакуума.

Выпишите формулы для расчетов поверхностной плотности зарядов в системе цилиндрических электродов:

$$\sigma_1 = U \varepsilon \varepsilon_0 / (R_1 \ln(R_2/R_1)), \quad \sigma_2 = U \varepsilon \varepsilon_0 / (R_2 \ln(R_2/R_1)),$$

где R_2 и R_1 - радиусы большого и малого электродов, соответственно; U - разность потенциалов между электродами.

Подготовьте 3 листа миллиметровой бумаги для построения эквипотенциальных линий. *Укажите* на них свою фамилию и номер группы. Эти листы с выполненными построениями являются неотъемлемой частью протокола.

Подготовка к работе. *Налейте* в ванну водопроводную воду. Толщина слоя воды должна быть везде одинаковой и составлять 3 - 5мм для того, чтобы сопротивление слоя воды было бы достаточно велико и флюктуации толщины слоя воды в ванне не влияли на результаты измерений.

Вставьте наконечник провода, идущего от зонда, в гнездо на краю ванны.

Включите тумблер «сеть» на панели вольтметра. До начала измерений прибор должен прогреваться в течение 5 мин.

Указания по выполнению работы

Задание 1. Построение эквипотенциальных линий для 1-й (рис.3.2а) конфигурации электродов

Установите на дно ванны симметрично относительно ее краев два прямых электрода параллельно друг другу на расстоянии 6 - 8см. *Соедините* стойки электродов и стойки ванны горизонтальными стержнями и *закрепите* зажимами в нужном положении.

Проследите, чтобы электроды опирались на дно ванны всей нижней поверхностью, и чтобы на них не было воздушных пузырьков. При необходимости *удалите* их прикосновением пальцев.

Нанесите на миллиметровку положение электродов и оси симметрии ванны.

Коснитесь зондом электрода C и *установите* стрелку вольтметра на «ноль». *Коснитесь* зондом электрода B , *запишите* показания прибора на миллиметровке рядом с изображением этого электрода. Если стрелка не отклоняется, *проверьте* и при необходимости *подтяните* все соединения электродов.

Опустите острие зонда в воду вертикально в центре ванны. Не вынимая зонд из воды, но и не прижимая его плотно ко дну ванны (чтобы избежать появления царапин и искажения поля), *переместите* его вдоль горизонтальной

линии оси по направлению к электроду С до того момента, когда показания прибора станут равны 1В. *Обозначьте* эту точку на миллиметровке. *Переместите* зонд на 1см вверх и, сдвигая его вправо-влево, *найдите* положение, где напряжение также будет равно 1В. *Обозначьте* ее на миллиметровке. Вновь *переместите* зонд на 1см вверх и *найдите* такую же точку. *Продолжайте* аналогичные измерения до точки с координатой, превышающей края электродов на 2 - 3см. *Проведите* такие же измерения в нижней половине ванны. *Соедините* на миллиметровке полученные точки для построения эквипотенциальной линии. *Запишите* около нее соответствующее значение потенциала.

Найдите на горизонтальной оси точку, где напряжение будет равно 2В. *Постройте* аналогичным образом эквипотенциальную линию для этого случая. *Повторите* измерения и построение линий в пространстве между электродами для напряжений 3В, 4В и т.д. *Убедитесь* в том, что в центральной области между электродами линии параллельны, а вблизи краев электродов начинают их огибать.

Задание 2. Построение эквипотенциальных линий для 2-й (рис. 3.2б) конфигурации электродов

Установите в центре ванны малый кольцевой электрод. Закреплять и подключать его к установке не нужно.

Нанесите на 2-м листе миллиметровки оси ванны и *отметьте* положение электродов.

Измерьте потенциал в центре кольца, на самом кольце и *постройте* центральную и по 2-3 боковых эквипотенциальные линии аналогично тому, как это делалось в задании 1. *Убедитесь* в том, что потенциалы внутри кольца, на его поверхности и центральной линии одинаковы, а другие линии искажаются, огибая кольцо.

Задание 3. Построение эквипотенциальных линий для 3-й (рис.3.2в) конфигурации электродов

Демонтируйте прямые электроды. *Установите* и *подключите* большой кольцевой электрод симметрично центру ванны и малому электроду. *Подключите* малый кольцевой электрод к одной из стоек ванны.

Нанесите на 3-м листе миллиметровки оси ванны и *отметьте* положение электродов.

Постройте эквипотенциальные линии между электродами.

Предъявите полученные результаты преподавателю и *получите* его подпись на каждом листе.

Выключите и *разберите* установку. *Соберите* воду из ванны и *предъявите* установку инженеру.

Задание 4. Расчёт характеристик электрических полей по результатам полученных моделей

Запишите заголовок «Расчет напряженности поля в системе плоских электродов».

*На каждом из полученных рисунков эквипотенциальных линий **проводите** несколько силовых линий (линий напряженности) и **укажите** на них направление вектора напряженности.*

*Обозначьте на рисунке с плоскими электродами 3-4 точки, в том числе, вблизи электродов и **рассчитайте** значения напряженности в этих точках.*

Запишите заголовок «Расчет напряженности поля в системе цилиндрических электродов».

Проведите аналогичные расчеты значений напряженности в нескольких точках поля, создаваемого между цилиндрическими электродами.

Запишите заголовок «Расчет поверхностной плотности зарядов на электродах».

*Рассчитайте модуль поверхностной плотности зарядов, которые необходимо накопить на плоских и цилиндрических электродах, чтобы они создавали в дистиллированной воде с диэлектрической проницаемостью $\epsilon = 81$ такую же напряженность поля между электродами. Для цилиндрических электродаов предварительно **измерьте** и **запишите** в тетради значения радиусов электродаов.*

Лабораторная работа № 4 (2.7)

Электронный осциллограф

Введение

Электронный осциллограф предназначен для изучения различных электрических процессов.

Основой осциллографа является электроннолучевая трубка, на экране которой можно визуально наблюдать отображение исследуемых явлений в виде светящихся линий на экране. Изображение на экране возникает в результате свечения специального вещества – люминофора на внутренней поверхности экрана при воздействии на него пучка электронов, который создается электронной пушкой.

По пути к экрану пучок электронов проходит между плоскопараллельными пластинами. Под действием электрического поля, создаваемого приложенным к пластинам напряжением, пучок отклоняется в сторону пластины с положительным потенциалом (поэтому эти пластины называют отклоняющими) и светящаяся точка на экране смещается в ту же сторону.

Одна пара пластин располагается горизонтально и, соответственно, точка на экране смещается по вертикали. Эти пластины называют пластины *вертикального отклонения* или отклонения по оси Y (в соответствии с общепринятым обозначением осей на графиках). Вторая пара пластин расположена вертикально. Это – пластины *горизонтального отклонения* или отклонения по оси X.

На каждую пару отклоняющих пластин может быть подано регулируемое вручную постоянное напряжение, что позволяет устанавливать светящуюся точку или изображение целиком в нужном месте на экране.

Если на одну пару пластин подано переменное напряжение, то при отсутствии напряжения на второй паре пластин на экране будет наблюдаться соответственно вертикальная или горизонтальная линии. Если переменное напряжение подано одновременно на обе пары пластин, то на экране появляется кривая линия – результат сложения двух взаимно перпендикулярных движений светящейся точки.

Чтобы наблюдать форму исследуемого напряжения (зависимость от времени), это напряжение обычно подается на пластины вертикального отклонения (по оси Y). При этом необходимо обеспечить равномерное движение луча по горизонтали. Для этого на пластины горизонтального отклонения (по оси X) подается напряжение, линейно изменяющееся во времени, так называемое напряжение развертки.

Действие напряжения развертки подобно движению бумаги при выполнении лабораторной работы по изучению колебаний песочного маятника в курсе «Механика». На неподвижном листе бумаги колеблющийся маятник оставляет след в виде прямой линии. Равномерное движение бумаги приводит к тому, что след превращается в синусоиду.

При изучении быстротекущих процессов движение пятна на экране происходит настолько быстро, что глаз человека не успевает его заметить. Поэтому после прохождения луча слева направо (прямой ход) необходимо осуществить быстрый возврат луча в исходное положение (обратный ход) и повторное его многократное прохождение по экрану. Эти соображения обуславливают пилообразную форму напряжения, подаваемого на пластины горизонтального отклонения от внутреннего генератора развертки.

Если частота развертки равна целому числу периодов исследуемого напряжения, то при повторном прохождении луча по экрану линии движения светового пятна будут точно накладываться друг на друга и изображение будет неподвижным. В противном случае изображение будет перемещаться по экрану. Чтобы этого не происходило, нужно синхронизировать работу генератора развертки и исследуемый сигнал так, чтобы прямой ход пилообразного напряжения начинался с одного и того же значения фазы исследуемого напряжения. Для этого в осциллографе предусмотрено специальное синхронизирующее устройство.

Форма выходного напряжения генератора развертки с учетом синхронизации изображения показана на рис. 4.1.




Рис. 4.1.

обратному ходу.

Горизонтальный участок соответствует времени ожидания генератором момента совпадения фаз исследуемого напряжения в начале каждого следующего движения луча слева – направо с предыдущим. Сравнительно медленное увеличение напряжения развертки соответствует прямому ходу пятна, а быстрый возврат напряжения развертки к начальному значению соответствует

Осциллограф широко используется для *измерения напряжений*, поскольку координата светящейся точки на экране прямо пропорциональна напряжению, приложенному к соответствующим отклоняющим пластинам:

$$x = \alpha_x U_x, \quad y = \alpha_y U_y,$$

где α_x и α_y – коэффициенты пропорциональности, которые называются чувствительностями по осям X и Y. Это позволяет использовать осциллограф для *измерения напряжений*.

Для удобства этих измерений поверх экрана помещена прозрачная пластина с нанесенной на ней координатной сеткой, а вместо чувствительности используют обратную величину – цену деления этой сетки (далее просто: цену деления экрана). Вначале определяют расстояние между двумя выбранными положениями светящейся точки в делениях. Затем, умножая число делений на цену деления, рассчитывают соответствующую величину напряжения так же, как и при использовании стрелочных приборов.

Для измерения разных по величине напряжений в осциллографе предусмотрена возможность изменения предела измерений (и, соответственно, цены деления), как у вольтметров. Обычно цена деления указана на лицевой панели осциллографа около ручки переключателя усилителя Y. В противном случае перед измерением необходимо провести градуировку осциллографа.

Линейность прямого хода напряжения развертки позволяет измерять *малые отрезки времени*, например, период колебаний при помощи той же масштабной сетки. Цена деления в милли- или микросекундах указана на лицевой панели осциллографа против соответствующих положений ручки переключателя «развертка».

С помощью осциллографа можно также наблюдать результат *сложения переменных напряжений*, подаваемых на вход Y. Если на него подано два напряжения одной частоты, но с разными начальными фазами, то их сумма представляет собой синусоиду с той же частотой и промежуточным значением

начальной фазы (см. курс «Механика»). Если подано два напряжения с близкими частотами, то на экране будут видны *биения* – колебания, амплитуда которых изменяется с частотой, равной разности частот исходных напряжений. (Подробнее образование биений рассмотрено в указаниях по выполнению соответствующего задания лабораторной работы).

Экспериментальные задачи, поставленные в работе:

- настройка исходных параметров изображения на экране осциллографа (яркости, фокусировки) путем регулировки напряжений на электродах электроннолучевой трубки;
- калибровка осциллографа;
- измерение параметров синусоидального и пилообразного напряжений;
- наблюдение действия системы синхронизации изображения;
- измерение частоты биений, являющихся результатом сложения двух синусоидальных напряжений.

Оборудование для выполнения работы

В работе исследуется осциллограф типа С1-65А (рис. 7.2). В ряде заданий используется второй осциллограф того же типа, а также низкочастотные генераторы Г3-33 и Г3-118. Приемы работы с приборами описаны в указаниях по выполнению соответствующих экспериментальных заданий.

В комплект оборудования также входят специальные кабели для соединения приборов друг с другом.

Подготовка осциллографа С1-65А к работе (Выполняется перед получением практического допуска).

Ознакомьтесь с расположением органов управления осциллографом **С1-65А** и установите их в рекомендованных ниже исходных положениях.

Основные органы управления осциллографом (ручки, разъемы и другие устройства) выведены на лицевую панель, имеют свои обозначения и объединены в группы по функциональному признаку. Группы разделены на панели сплошными линиями.

Слева от экрана (см. рис. 4.2) расположены ручки управления яркостью изображения «», фокусировкой пятна «» (установите эти ручки в среднее положение), освещением сетки экрана «», четкостью изображения «» (две последние в данной работе не используются).

(две последние в данной работе не используются).

Исследуемое напряжение подается на вход «усилителя Y» через разъем, который обозначен символом «» и расположен на лицевой панели прибора под экраном. Сигнал на этот и другие разъемы подводится по специальным кабелям, один из проводов которых через разъем соединяется с корпусом прибора. Рядом с разъемом «» установлена клемма «», соединенная с корпусом прибора, которая в случае сильных помех заземляется.




Рис. 4.2.

Исследуемое напряжение подается на вход «усилителя Y» через разъем, который обозначен символом « $\ominus\bigcirc$ » и расположен на лицевой панели прибора под экраном. Сигнал на этот и другие разъемы подводится по специальным кабелям, один из проводов которых через разъем соединяется с корпусом прибора. Рядом с разъемом « $\ominus\bigcirc$ » установлена клемма « \perp », соединенная с корпусом прибора, которая в случае сильных помех заземляется.

На входе усилителя Y имеется переключатель Π_1 на три положения, соответствующие «открытым» входу прибора (\simeq) для измерения постоянных и переменных напряжений, «закрытым» входу (\sim) для измерения только переменных напряжений и «закороченному» входу (\perp) для установления нулевого положения луча по вертикали на экране электронно-лучевой трубы.

Чувствительность усилителя вертикального отклонения может устанавливаться переключателем «V/дел.». Под «делением» здесь и далее понимается сторона квадрата ($\approx 1\text{ см}$) на масштабной сетке, установленной перед экраном. Действие этого переключателя эквивалентно изменению предела измерений у обычных вольтметров. Соосно с ручкой указанного переключателя выведена ручка потенциометра «плавно», которая позволяет уменьшить чувствительность до 2,5 раз. Но при измерениях этот потенциометр не используется, так как это требует дополнительной градуировки шкалы. Установите эту ручку в крайнее правое положение.

Ручное перемещение электронного луча на экране по вертикали осуществляется ручкой « ∇ ».

Справа от экрана расположена панель «развертка».

В верхней части панели расположен переключатель вида напряжения, подаваемого на пластины горизонтального отклонения. В положении «X» оно поступает от внешнего источника через разъем « $\ominus X$ », который установлен на панели «синхронизация». В двух левых положениях оно подается от внутреннего генератора развертки.

Длительность прямого хода луча (период развертки) можно изменять с помощью переключателя «время/дел», а также с помощью ручки «плавно», расположенной на той же оси. При измерениях ручка «плавно» не используется. Установите ее в крайнее правое положении.

Верхним переключателем на панели «развертка» период развертки может быть уменьшен в 10 раз (положение «x0,1») или оставлен в соответствии с положением переключателя «время/дел.» («x1»). Установите этот переключатель в правое положение.

Выбор режима запуска развертки осуществляется переключателем (Π_3), расположенным в нижней части панели «развертка». Установите его в верхнее положение (запуск от внутреннего синхронизирующего устройства).

Слева от этого переключателя расположены ручки ручного смещения пятна по горизонтали (« \blacksquare » - грубо, « \blacksquare » - плавно, соответственно).

Выходной сигнал генератора развертки может быть выведен на внешние устройства через гнездо « \odot » «V» в нижней части панели «развертка» и гнездо

«земля» - « \perp ».

В правой части лицевой панели осциллографа расположены (сверху вниз) панели «синхронизация», «калибратор» и «сеть».

Уровень сигнала, с которого начинается его развертка на экране, регулируется соответствующей ручкой на панели «синхронизация». Вид синхронизации выбирается переключателем Π_4 : «внутрь» (по сигналам от усилителя Y), «сеть» (от сетевого питающего напряжения) либо внешним сигналом, который подается через разъем « $\text{---} \text{O}X$ » в положении «1:1» непосредственно на вход усилителя «X», а в положении «1:10» - с десятикратным ослаблением.

Калибратор - это внутренний источник напряжения, которое служит для проверки чувствительности осциллографа. Выходной сигнал калибратора выводится через гнезда « $\text{---} \text{O}$ » и « \perp ». Величина этого напряжения регулируется соответствующим переключателем. Соосно с ним расположена ручка выбора режима работы калибратора. Она имеет три положения. В двух крайних положениях калибратор либо выключен, либо с него подается постоянное напряжение (символ «—»). В среднем положении «Л 1kHz» калибратор вырабатывает последовательность прямоугольных импульсов (меандра).

Включение прибора осуществляется тумблером «сеть», при этом загорается расположенная рядом с тумблером сигнальная лампочка.

Включите тумблер «сеть».

Через 1-2 минуты, необходимых для прогрева осциллографа, на экране должно появиться светящееся пятно. Если увидеть пятно на экране не удаётся, увеличьте яркость до максимума. Появится зеленое свечение в какой-то части экрана. Это означает, что пятно находится за пределами экрана со стороны засветки, и станет понятно, в какую сторону следует его сместить ручками регулировки положения пятна, чтобы установить в центре экрана. Затем нужно уменьшить яркость пятна до удобного уровня и подстроить электростатическую линзу электроннолучевой трубки до минимального размера пятна ручкой фокусировки.

Включите генератор развертки, переведя переключатель (Π_3) в положение «x1». На экране должна появиться горизонтальная линия. *Установите* ее в центре экрана.

Получите практический допуск к работе и *приступайте* к выполнению экспериментальных заданий.

Подготовка протокола к работе

Запишите № и название работы.

При выполнении работы в каждом из заданий необходимо зарисовать получаемое на экране изображение (осциллограмму) и провести необходимые измерения, основываясь на этом изображении. Рис. 4.1 может служить примером такой осциллограммы.

Указания по выполнению работы

Запишите заголовок: «Задание 1. Калибровка чувствительности по оси Y».

В этом задании необходимо проверить соответствие цены деления, указанной на лицевой панели для определенного положения переключателя «V/дел», ее фактическому значению. Для этого на вход осциллографа подается напряжение известной величины от внутреннего калибратора, и проводятся соответствующие измерения.

Подключите кабель со спецразъёмом на одном конце и двумя штырьками на другом ко входу Y. Для этого вставьте разъём на кабеле в гнездо «вход Y» так, чтобы выступы на корпусе панельного разъёма вошли в прорези на кольце кабельного разъёма, затем нажмите на кольцо кабельного разъема и поверните его до упора по часовой стрелке, зафиксировав соединение. Отключение кабеля проводится в обратной последовательности: нажать на кольцо, повернуть его против часовой стрелки до легкого щелчка и движением «на себя» снять кабельную часть разъёма.

Подключите штырьки на втором конце кабеля к выходу калибратора. При этом следует соблюдать определенную полярность подключения. Значок на корпусе одного из штырьков означает, что он должен вставляться в гнездо с тем же значком («корпус» или «земля»). При отсутствии такого значка полярность штырьков проверяется следующим образом: возьмитесь пальцами за контакт одного из штырьков, если на экране появится непрерывно изменяющаяся линия, то эта вилка является «сигнальной» и её нужно вставить в гнездо на панели калибратора. Если на экране останется неизменной горизонтальная линия, то этот штырек нужно вставить в гнездо «земля».

Установите на панели калибратора:

-переключатель вида контрольного сигнала (маленькая ручка на той же оси) в среднее положение « $\text{Л} 1\text{kHz}$ » (указано под переключателем).

-переключатель уровня контрольного сигнала в положение «200 мВ», что соответствует размаху прямоугольных импульсов на выходе калибратора.

Подготовьте таблицу 1.

Таблица 1.

Напряжение на выходе калибратора, U_k	мВ	200
Высота импульсов, N_Y	дел	
Цена деления экрана по Y(эксп.)	В/дел	
Цена деления экрана по Y(пасп.)	В/дел	

Запишите в таблицу 1 величину напряжения на выходе калибратора.

Подберите такое положение переключателя «V/дел», чтобы размер изображения по вертикали (которое первоначально может представлять собой просто широкую горизонтальную полосу) составлял более половины экрана.

Запишите в таблицу 1 соответствующее этому положению значение цены деления экрана как паспортное.

Подберите такое положение переключателя «время/дел» на панели «развертка», чтобы изображение на экране приняло вид 3-4х неподвижных прямоугольных импульсов. При необходимости воспользуйтесь ручкой регулировки уровня синхронизации.

Сдвиньте полученную осциллограмму ручками перемещения изображения так, чтобы нижний край импульсов совпал бы с какой-либо сплошной горизонтальной линией сетки экрана, а начало какого-либо импульса – с какой-либо сплошной горизонтальной линией сетки. *Зарисуйте* осциллограмму. *Измерьте* по шкале высоту импульсов в делениях шкалы и запишите ее в таблицу 1. *Рассчитайте* фактическую цену деления осциллографа по вертикали как U_k/N_x и *запишите* её в таблицу 1. Она должна соответствовать паспортному значению.

Запишите заголовок: **Задание 2. Калибровка осциллографа по оси времени (Х).**

Этот вид калибровки осциллографа проводится с использованием той же осциллограммы. *Подготовьте* таблицу 2.

Таблица 2.

Частота импульсов на выходе калибратора	кГц	1
Период импульсов на выходе калибратора, T_k	мс	
Период импульсов по сетке на экране, N_x	дел	
Цена деления экрана осциллографа по X(пасп)	мс/дел	
Цена деления экрана осциллографа по X(изм)	мс/дел	

Запишите в таблицу 2 значение частоты импульсов на выходе калибратора. *Рассчитайте* и *запишите* в таблицу соответствующее этой частоте значение периода следования импульсов.

Укажите на осциллограмме интервал по оси X, соответствующий периоду импульсов, и запишите в таблицу его величину в делениях экрана N_x . *Запишите* в таблицу паспортное значение цены деления по X, указанное на панели осциллографа напротив черной риски на ручке переключателя «время/дел». *Рассчитайте* фактическую цену деления экрана осциллографа по вертикали как T_k/N_x и *запишите* её в таблицу. Она должна соответствовать паспортному значению. В противном случае *обратитесь* к инженеру для решения вопроса о возможности использования данного осциллографа для работы.

Отключите развертку, переведя верхний переключатель на панели «развертка» в крайнее правое положение. *Отключите* внутреннюю синхронизацию, переведя соответствующий переключатель в положение «1:1». При этом изображение импульсов на экране превратится в две яркие точки, расположенные на одной вертикальной линии на расстоянии, соответствующем

величине импульсов. Это объясняется тем, что в отсутствии развертки луч при своем многократном движении вверх-вниз задерживается в верхней и нижней точках и настолько быстро проскаивает между ними, что линия, соединяющая эти точки, оказывается малозаметной. Чтобы ее увидеть, увеличьте яркость луча, после чего верните ручку «яркость» в прежнее положение.

*Запишите заголовок: **Задание 3. Определение чувствительности по напряжению системы горизонтального отклонения осциллографа.***

Подайте сигнал от калибратора на ось X. Для этого отключите кабель от входа Y и подключите его на вход X.

На экране должно появиться изображение в виде двух точек, расположенных горизонтально, так как на пластины вертикального отклонения напряжение не подается – нет развертки по вертикалам.

Измерьте расстояние между светящимися точками (размах импульсов) в делениях сетки экрана X и вычислите чувствительность осциллографа по оси X как $\alpha_x = X/U_k$. Значение α_x запишите в тетради. Его можно использовать при измерениях напряжения, подаваемого на ось X.

*Запишите заголовок: **Задание 4. Измерение частоты пилообразного напряжения.***

При выполнении этого задания в качестве источника пилообразного напряжения используется второй (вспомогательный) осциллограф.

Отключите кабель, соединяющий калибратор и вход X.

Соедините этим кабелем вход основного осциллографа с выходом генератора развертки вспомогательного осциллографа, используя гнезда «-○» «V» и «L».

Включите тумблер «сеть» вспомогательного осциллографа. Установите переключатель «время/дел» этого осциллографа в положение «0,2мс».

Включите развёртку основного осциллографа установив переключатель (P_2) в положение «x1», а переключатель вида синхронизации (P_3) в положение "внутр".

Получите устойчивое изображение пилообразного напряжения. Зарисуйте осциллограмму. Измерьте период наблюдаемого напряжения. Величину, обратную длительности прямого хода луча, принято называть частотой развертки. Рассчитайте ее и запишите в тетради как $f_p = \dots$.

Переведите переключатель «время/дел» в положение «0,5мс» и повторите измерения. Вы должны получить такое же значение частоты f_p .

*Запишите заголовок: **Задание 5. Наблюдение сложения синусоидального сигнала по вертикальной и пилообразного по горизонтальной осям.***

В качестве источника синусоидального напряжения используйте низкочастотный (звуковой) генератор ГЗ-33. Подключите выход генератора ко

входу Y основного осциллографа так, чтобы "сигнальный" штырек был подключен к верхней клемме генератора, а "земляной" - к средней, которая должна быть соединена перемычкой с клеммой "земля" (нижней). Установите на панели генератора ручку переключателя "шкала прибора" в положение "x2", ручку "пределы шкал" в положение "АГГ", ручку "расстройка" в положение "0", тумблер "внутр. нагрузка" в положение "выкл".

Переключите кабель, идущий от генератора развертки вспомогательного осциллографа, со входа Y основного осциллографа на его вход X.

Включите генератор тумблером "сеть" на его панели. Через 1-2 минуты, необходимые для прогрева прибора, установите при помощи ручки "частота Hz" значение частоты $f_{\text{п.}}$, определенное ранее в задании 4. Отсчет частоты проводится на вращающейся шкале генератора напротив неподвижной красной риски с учетом положения переключателя "множитель".

Установите величину выходного напряжения генератора ручкой "рег. выхода" такой, чтобы размах изображения по вертикали составлял примерно половину экрана. Полученная осциллограмма должна представлять собой один период синусоиды. При необходимости подстройте частоту звукового генератора для получения неподвижного изображения.

Отключите кабель от входа X основного осциллографа.

Включите развертку основного осциллографа.

Переключателем частоты развертки добейтесь устойчивого изображения на экране. Убедитесь в идентичности изображений при работе от внешнего и внутреннего генераторов развертки.

Подготовьте таблицу 3 для записи параметров синусоиды.

Таблица 3

Размах синусоиды	дел
Амплитуда синусоиды	дел
Цена деления по Y	В/дел
Амплитуда синусоиды	В
Период синусоиды	дел
Цена деления по X	мс/дел
Период синусоиды	мс

Запишите в таблицу 3 значения цены деления экрана по вертикали и горизонтали.

Зарисуйте осциллограмму. Укажите на ней размах синусоиды, равный удвоенной амплитуде. Измерьте его в делениях и запишите в таблицу 3. Рассчитайте величину амплитуды синусоиды в делениях и единицах напряжения и запишите в таблицу. Укажите на осциллограмме интервал по

оси X, соответствующий периоду синусоиды, и запишите в таблицу 3 его величину в делениях. Рассчитайте частоту синусоиды, запишите в таблицу 3 и сравните с частотой выходного напряжения генератора.

Запишите заголовок: **Задание 6. Наблюдение действия схемы синхронизации.**

Подготовьте таблицу 4.

Таблица 4.

Кол-во периодов синусоиды	Частота генератора f_i , Гц	Отношение f_i/f_n
1		
2		
3		
4		

Запишите значение частоты по шкале генератора в 1-ю строку таблицы 4.

Соедините выход генератора развертки основного осциллографа с входом Y вспомогательного осциллографа.

Получите на экране вспомогательного осциллографа изображение пилообразного напряжения, аналогичное приведенному на рис. 4.1.

Медленно увеличивая частоту звукового генератора, наблюдайте за появлением и изменением горизонтального участка на изображении напряжения развертки. Его длина соответствует времени задержки запуска генератора развертки до того момента, когда фаза исследуемого сигнала после его возвращения в левую точку экрана станет равной фазе этого сигнала в начале предыдущего прохождения пятна по экрану. Это необходимо для точного наложения одной синусоиды на другую, то есть для синхронизации изображения или его неподвижного положения на экране.

Поскольку при выполнении предыдущего задания вы добились совпадения длительности развертки и периода исследуемого напряжения, то время задержки запуска генератора развертки (начала пилы) должно в этом случае быть равно нулю. При увеличении частоты звукового генератора фаза сигнала в конце развертки изменяется, и длина горизонтального участка вначале скачком увеличится, так как «ожидать» придется почти весь следующий период синусоиды.

При дальнейшем увеличении частоты сигнала время задержки будет уменьшаться и когда изображение на экране составит 2 периода, горизонтальный участок на осциллограмме вновь станет равным нулю. Запишите соответствующее значение частоты во второй строке таблицы 4.

Аналогичным образом получите на экране изображение в виде 3-х и 4-х синусоид, наблюдая за изменением формы напряжения развертки и записывая значения частоты, соответствующие нулевому значению длины горизонтального участка «пилы».

Разделив значения частоты сигнала на f_{Π} , полученное в задании 4, убедитесь в том, что они кратны частоте развертки.

*Запишите заголовок: **Задание 7. Измерение частоты биений.***

Биения (колебания с периодически меняющейся амплитудой) являются результатом прямого сложения двух напряжений с близкими частотами. Чтобы понять причину их появления, можно воспользоваться аналогией со сложением двух волн. Предположим, что в какой-то момент времени фазы этих волн совпали. Тогда общая амплитуда колебаний равна сумме амплитуд и максимальна. Затем одна из волн начинает отставать. Со временем разность фаз между ними, равная $\omega_1 t - \omega_2 t = (\omega_1 - \omega_2)t$, будет возрастать и в какой-то момент времени фазы колебаний станут противоположными. Тогда общая амплитуда станет равной разности амплитуд, то есть минимальной. Далее отставание продолжится и в какой-то момент времени разность фаз станет равной 2π . То есть снова общая амплитуда будет равна сумме амплитуд и т. д. Очевидно, что частота повторения максимумов (или минимумов) биений будет равна разности частот суммируемых колебаний.

Подготовьте таблицу 5.

Таблица 5.

Частота напряжения на выходе основного генератора	Гц
Частота напряжения на выходе второго генератора	Гц
Разность частот генераторов	Гц
Период биений	дел
Цена деления переключателя развертки	«время/дел»
Период биений	мс
Частота биений	Гц

Для наблюдения биений нужно *отключить* кабель от входа Y основного осциллографа, *закрепить* в этом гнезде тройник и *подключить* к нему вначале этот же кабель, а затем – второй кабель, *соединив* его с выходом «600Ω» второго низкочастотного генератора Г3-118.

Установите частоту напряжения на выходе основного генератора, равную 5,5КГц или близкую к ней.

Получите устойчивое изображение синусоиды от основного генератора с большим количеством периодов (20-30) и размахом 3-4 деления, после чего *установите* ручку «уровень выхода» в крайнее левое (нулевое) положение.

Установите частоту напряжения на выходе второго генератора, равную 5КГц. В генераторе Г3-118 отсчет частоты производится по цифрам, появляющимся в «окошках» над переключателями «частота» с учетом «запятой» на лицевой панели и положения переключателя «множитель». *Проверьте*, чтобы ручка «расстройка» генератора находилась в положении «0», а ручка «ослабление» - в положении «10».

Включите второй генератор и после его прогрева наблюдайте на экране синусоиду. Установите величину выходного напряжения второго генератора на уровне амплитуды в 3-4 деления.

Ручкой «уровень выхода» основного генератора увеличивайте напряжение до появления на экране биений. Зарисуйте осциллограмму. Измерьте период биений в делениях, рассчитайте его в единицах времени, а также частоту биений с записью данных в таблицу.

Выключите все приборы и разберите установку.

Дополнительный материал к теме 2.

Схематическое устройство электроннолучевой трубы показано на рис 4.3.




Рис. 4.3.

В горловине трубы находится электронная пушка. Нить накала 1 служит для нагрева катода 2 до температуры, необходимой для того, чтобы он испускал электроны вследствие термоэлектронной эмиссии.

Остальные электроды пушки выполнены в виде полых цилиндров, внутри которых пролетают электроны.

Электрод 5 является анодом, так как он находится под большим положительным потенциалом относительно катода. Двигаясь от катода к аноду, электроны под действием этого потенциала ускоряются до энергии, достаточной, чтобы вызвать свечение люминофора нанесенного на внутреннюю сторону экрана.

Управляющий электрод 3 служит для регулировки яркости изображения. Вместе с катодом он подключен к потенциометру R_1 таким образом, что его потенциал всегда отрицателен по отношению к катоду. При перемещении движка потенциометра влево электроны тормозятся полем управляющего электрода, их количество в пучке, а, следовательно, яркость изображения на экране уменьшается.

Электрод 4 служит для фокусировки потока электронов, прошедшего через отверстие в управляющем электроде. (Необходимость фокусировки очевидна, так как электроны, имея одинаковый знак заряда, отталкиваются друг от друга, и пучок размывается). Фокусирующий электрод подключен к движку потенциометра R_3 , от положения которого зависит, таким образом, распределение потенциала в пространстве между электродами 3 - 4 и 4 - 5.




Рис. 4.4.

Эквипотенциальные линии в этих областях имеют форму, аналогичную поверхности выпуклой оптической линзы (рис. 4.4), и образуют две так называемые электростатические линзы. Когда электроны пролетают через такие линзы, то скорость и направления их движения изменяются аналогично тому, что происходит со светом на границе оптических линз.

Рис. 4.4 соответствует случаю, когда источник электронов и его изображение находятся на одинаковых расстояниях от линзы. В реальной электронной пушке на рис. 4.3 напряжение на фокусирующем электроде обычно подбирается таким образом, чтобы электрическое поле между электродами 3 и 4 образовывало короткофокусную линзу, сжимающую пучок электронов, а поле между электродами 4 и 5 - длиннофокусную линзу, формируя светящуюся точку на экране.

На рис. 4.3 также показаны цепи питания отклоняющих пластин, обеспечивающие перемещение всей «картинки» на экране. Постоянное напряжение на отклоняющие пластины поступает от соответствующего источника через потенциометры R_5 и R_6 . Движки этих потенциометров соединены с одной из пластин каждой пары, ручки управления движками выведены на лицевую панель осциллографа (см. рис. 4.2).

В конструкции потенциометров предусмотрена средняя точка, которая обозначена значком « \perp » (рис. 4.5). Таким же значком обозначено соединение «верхней» пластины 6 и « дальней» пластины 7. Это означает, что средние точки потенциометров и соответствующие отклоняющие пластины соединены между собой. При перемещении движков потенциометров знаки потенциалов на пластинах после прохождения этой средней точки меняются на противоположные. Это позволяет смещать изображение на экране как вверх, так и вниз, как влево, так и вправо.

Электронный осциллограф, как и обычный вольтметр, можно использовать

для изучения формы силы тока. Для этого необходимо включить последовательно в исследуемую цепь дополнительный, так называемый измерительный резистор, а вход Y осциллографа подключить параллельно этому резистору. После соответствующей калибровки осциллограф можно использовать и для измерений силы тока.

Рекомендуемая литература:

1. Е.М. Гершензон, Н.Н. Малов, А.Н. Мансуров. Курс общей физики. Электродинамика. §§ 1.2, 1.3, 1.6, 1.7, 2.2, 5.11. – М., Академия, 2001.
2. С.Г. Калашников. Электричество. §§ 8-13, 23, 24, 178, 187, 188. 7-е изд., стереот. - М.: Физматлит, 2008.
3. Д.В. Сивухин. Общий курс физики, т.3, § 47. Электричество. М.: Физматлит, 2006.

Примерные контрольные вопросы по теме 2

1. Что называют напряженностью и потенциалом электрического поля? Какова размерность этих величин? Как они связаны друг с другом?
2. Что такое силовые и эквипотенциальные линии? Как они отражают свойства поля? Как они ориентируются относительно друг друга?
3. Поясните принцип моделирования электрического поля полем тока в электролите.
4. Объясните, почему при моделировании электростатического поля в работе 3 не упоминается закон Кулона?
5. Как поверхностная плотность заряда электродов связана с напряженностью создаваемого ими электрического поля?
6. Укажите на Ваших рисунках области, где поле однородно, а где нет; где оно сильнее, а где слабее.
7. На каждом рисунке укажите в любой точке направление силы, действующей на электрон, если его поместить в эту точку.
8. Чему равна напряженность поля в направлении, перпендикулярном плоскости ванны?
9. Чему равна напряженность поля внутри малого кольцевого электрода? Обоснуйте Ваш ответ.
10. Чему равно электрическое поле внутри диэлектрика плоского конденсатора?
11. Что называют диэлектрической проницаемостью вещества?

12. Что называют электрической емкостью? В каких единицах она измеряется?

13. Как устроена электроннолучевая трубка?

14. Используя рис. 4.3, объясните действие ручек регулировки яркости, фокусировки и положения пятна.

15. Опишите характер движения электрона, если он влетает с некоторой скоростью в пространство между электродами плоского или цилиндрического конденсатора либо внутрь цилиндрического электрода.

16. Что называется чувствительностью осциллографа?

17. Как оптимальным образом выбрать положение переключателя «В/дел»?

18. Объясните, почему пилообразное напряжение имеет форму, показанную на рис. 4.1.

19. Как можно использовать осциллограф для измерения силы тока?